



Настройка PPPoE на Windows 7

1) Для настройки высокоскоростного подключения PPPoE на Windows 7, Вам необходимо сделать следующее:


Открываем меню Пуск -> Панель управления:



2) На панели управления открываем раздел Сеть и Интернет:




3) Выбираем **Центр управления сетями и общим доступом**:



4) Выбираем **Настройка нового подключения или сети**:


Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений




Изменение сетевых параметров

- Настройка нового подключения или сети**
Настройка беспроводного, широкополосного, модемного, прямого или VPN-подключения или же настройка маршрутизатора или точки доступа.
- Подключиться к сети
Подключение или повторное подключение к беспроводному, проводному, модемному сетевому соединению или подключение к VPN.
- Выбор домашней группы и параметров общего доступа
Доступ к файлам и принтерам, расположенным на других сетевых компьютерах, или изменение параметров общего доступа.
- Устранение неполадок
Диагностика и исправление сетевых проблем или получение сведений об исправлении.

5) В появившемся окне выбираем пункт **Подключение к Интернету**:



6) Появится выбор высокоскоростного подключения. Кликаем на **Высокоскоростное (с PPPoE)**:



- 7) Вводим **Имя пользователя** и **Пароль**, выданные Вам при подключении к провайдеру, и нажимаем **Подключить**:

Введите информацию, полученную от поставщика услуг Интернета

Имя пользователя: internet

Пароль: ●●●●●●●●●●

Отображать вводимые знаки

Запомнить этот пароль

Имя подключения: internet


Разрешить использовать это подключение другим пользователям
Этот параметр позволяет любому пользователю, имеющему доступ к этому компьютеру, использовать это подключение.

[Нет поставщика услуг Интернета \(ISP\)](#)

Подключить Отмена

После этого **PPPoE соединение** на **Windows 7** будет создано. Чтобы вывести ярлычок соединения на рабочий стол — делаем следующее:

В разделе **Сеть и Интернет**, пункт **Центр управления сетями и общим доступом**, ищем в меню раздел **Изменение параметров адаптера**:



Правой кнопкой на мышке нажимаем на ярлык высокоскоростного подключения PPPoE и в контекстном меню выбираем пункт **Создать ярлык**.